

## 1. DOSTOP DO ADMINISTRACIJE

Do administracije sistema dostopate preko spletne strani [www.fireapp.eu](http://www.fireapp.eu) in klikom na gumb »Moj FireApp.eu«



Prijavite se z uporabniškimi podatki, ki ste jih prejeli preko e-pošte.

## 2. MENU

Na spletnem vmesniku za administracijo je v zgornji vrstici, poleg imena vašega društva ali zveze, na voljo menu s sedmimi glavnimi gumbi za hitro navigacijo:



Gumb, v obliki hiške, vas pripelje nazaj na začetno stran z novicami gasilskega značaja.



Drugi gumb vas usmeri na seznam s člani vašega društva, kjer jih lahko dodajate in urejate..



Tretji gumb je namenjen društvenim nastavitvam, sprožilca mobilnih aplikacij, koordinat zbirnega mesta ter poimenovanju skupin za prejemanje obvestil.



Gumb z ekranom vam prikaže, kaj se trenutno prikazuje na prikazovalnikih.



Peti gumb je namenjen prikazu zemljevida z lokacijo članov ali ekip.



Gumb s pogovornimi oblački vas bo preusmeril na središče za podporo uporabnikom.



Z rdečim gumbom pa se ob končanem delu odjavite iz sistema.

### 3. ZAČETNA STRAN

Začetna stran administracije je namenjena obvestilom. Stran prikazuje splošne aktualne novice z vsebino za gasilce ter novice in predstavitev novitet sistema FireApp. Tako boste lahko vedno na tekočem z novostmi, ki vam jih sistem ponuja.



### 4. UPORABNIKI OZ. ČLANI



S klikom na drugi gumb v meniju, vas spletni vmesnik usmeri na stran z mrežnim seznamom vaših operativnih članov, ki so uporabniki sistema FireApp.

Na vsaki ploščici je razvidno ime uporabnika, njegov čin, specializacije in pa katero verzijo mobilne aplikacije ima trenutno nameščeno.

S klikom na uporabnikovo ime, ali pa s klikom na gumb za dodajanje (desno zgoraj) se odpre urejevalec uporabnikov, kjer uporabniku nastavimo vse potrebne parametre in vpišemo potrebne podatke.

### Pomembna polja

Telefonska št.

Avtorizacija

Telefonska številka in Avtorizacija sta podatka, s katerima se uporabniki identificira v sistemu. Telefonska številka se uporabi za potrebe pošiljanja SMS, Avtorizacija pa je edinstvena koda naprave uporabnika in se uporabi za identifikacijo uporabnika pri internetni komunikaciji.

Telefonsko številko vnesemo ročno, pred prvo uporabo aplikacije na napravi uporabnika. Avtorizacijo prepisemo iz aplikacije ali pa v aplikaciji pošljemo SMS in se avtorizacij sama vnese k uporabniku

Dovoljen monitoring

Dovoljeno zaključevanje intervencije

Dovoljeno pošiljanje vaj

Skupine za obvestila

S stikali v spodnjem delu nastavimo dovoljenja posameznega uporabnika znotraj aplikacije FireApp. **Dovoljen monitoring** pomeni, da vključimo ali izključimo uporabniku možnost ogleda odzivov ob intervenciji ali odzivov na napoved vaje. **Dovoljeno zaključevanje intervencij** dodelimo tisti, ko lahko počistijo odzive po intervenciji in s tem pripravijo sistem na prejem novega poziva. **Dovoljeno pošiljanje** dodelimo tistim, ki bodo lahko pošiljali napovedi vaj in tudi splošnih obvestil.

Čisto spodaj pa uporabnika razvrstimo še v **skupine prejemnikov splošnih obvestil**. Nazive skupin za vaše društvo nastavite v tretjem zavihku... Nastavljeni nazivi so vidni na desni strani izbirnega polja.

## 5. DRUŠTVENE NASTAVITVE

### Sprožilec za proženje alarmov

Telefonska za proženje alarmov \*

Tekst alarma vsebuje  
(neobvezno)

### Sprožilec za proženje znotraj društva (testi, vaje)

Telefonska za proženje vaj \*

Začetni tekst proženja vaje  
(neobvezno)

### Lokacija zbirnega mesta (Gasilskega doma)

Koordinate X \*

Koordinate Y \*

### Nazivi skupin prejemnikov obvestil

Skupina 1  
(neobvezno)

Skupina 2  
(neobvezno)

V razdelku društvenih novic si nastavimo željen sprožilec za aplikacije naših uporabnikov. V našem primeru se bo aplikacija sprožila, ko bo k uporabnikom prispel SMS od pošiljatelja Florjan-sms in bo tekst SMSa vseboval »RECO-NG:« (Na ta način vemo, da je SMS poslal regijski center za obveščanje. Sprožila se bo tudi, ko bodo uporabniki prejeli SMS od istega pošiljatelja z začetno vsebino »PGD Vo: Vaja!«, kar v našem primeru pomeni, da je alarm za vajo sprožil poveljnik društva.

Nastavimo tudi koordinate zbirnega mesta, da bo aplikacija lahko računala radij oddaljenosti uporabnikov ob prihodu na zbirno mesto.

Spodaj pa poimenujemo še skupine za pošiljanje in prejemanje splošnih obvestil. Na voljo je 15 skupin, skupina VSI ČLANI je vgrajena direktno v aplikacijo in je ni potrebno navajati.

### !! Pomembno !!

Po vsaki spremembi društvenih nastavitvev, obvestite vaše uporabnike, da v aplikaciji OSVEŽIJO PODATKE! Prav tako je potrebno osvežiti podatke, če se spremenijo nastavitve za posameznega uporabnika, a v tem primeru to storimo le pri tem uporabniku.